



SteelSight for Android

Industrial Enterprise Browser

Der moderne Industrie Browser für Mobile Datenerfassung

1 Einführung

SteelSight von ID-Systems ist eine spezialisierte Enterprise Browser Applikation für Android-Geräte. Sie dient dazu, eine definierte Webseite (z.B. ein Lagerverwaltungssystem oder ein Dashboard) in einer kontrollierten Umgebung anzuzeigen. Durch gezielte Einschränkungen und Konfigurationsmöglichkeiten wird sichergestellt, dass das Gerät primär für den vorgesehenen geschäftlichen Zweck genutzt wird.



2 Installation

Die Installation der Applikation kann auf zwei Wegen erfolgen:



- Vorinstalliert: Bei Geräten, die direkt über die ID-Systems AG bezogen wurden, ist das SteelSight in der Regel bereits vorinstalliert und vorkonfiguriert.
- Manuelle Installation per APK:
 1. Kopieren Sie die Datei `ch.idsystems.SteelSight_Signed_vXXXX.apk` auf das Android-Gerät.
 2. Öffnen Sie den Dateimanager auf dem Gerät und führen Sie die APK-Datei aus.
 3. Bestätigen Sie die Installation (ggf. müssen Sie in den Android-Sicherheitseinstellungen die "Installation aus unbekannten Quellen" zulassen).
 4. Installieren Sie die App.



Die App erscheint als SteelSight in Ihren Apps.

3 Admin Einstellungen

Sie können durch ein längeres halten auf dem Hintergrund der angezeigten Webseite (Standardmässig 3 Sekunden) das Admin Menü öffnen.

		
Halten Sie eine Stelle im Hintergrund für einige Sekunden gedrückt.	Das Admin Menü ist Passwortgeschützt. Das Standardpasswort ist «0000»	Nach der Eingabe des Passwortes erscheint das Admin-Menü. Zum Speichern, klicken Sie auf «Save»

In diesem Bereich werden die Zugriffsrechte und Anzeigeoptionen auf die Konfiguration verwaltet.

- **Hold to open duration:** Legt fest, wie viele Sekunden der Bildschirm gedrückt gehalten werden muss, um das Admin-Menü zu öffnen (Standard: 3 Sekunden).
- **Change admin password:** Hier kann das Passwort für den geschützten Bereich geändert werden.
- **Fullscreen:** Schaltet die Anwendung in den Vollbildmodus, um die Android-Statusleiste auszublenden.
- **Start Page:** Die URL der Webseite, die beim Start der App automatisch geladen wird (z.B. <https://idsystems.ch/> oder der link zu Ihrer Lagerverwaltungssoftware o.ä.)
- **Display Orientation:** Legt die Ausrichtung fest (Auto, Porträt oder Landschaft).
- **Show Navigation Bar:** Blendet eine Adressleiste am oberen Bildschirmrand ein oder aus.
- **Read-Only:** Wenn aktiviert, wird die Adressleiste schreibgeschützt. Der Benutzer kann die URL sehen, aber keine neue Adresse manuell eingeben.
- **Setup Blacklist:** Ermöglicht das Sperren spezifischer Webseiten oder URLs, die nicht aufgerufen werden dürfen.